

## Föräldrainformation provtagning barn 1 mån

Prover vid 1 månads ålder tas förslagsvis vid ungefär samma tillfälle, då samtliga prover ska frysas ned så snart som möjligt i väntan på att ni ska till barnavårdscentralen.

### PROVTAGNING AVFÖRING

1. När barnet har bajsat i blöjan, ta fram det bruna röret med sked i locket.
2. Använd skeden som sitter i locket på röret för att ta upp en rågad sked bajs ur blöjan.
3. Skruva åt locket på röret noggrant. Fyll i barnets personnummer, datum och tid för provtagning på medföljande etikett som sedan klistras på röret.
4. Fyll i följesedeln att avföringsprov är taget. Det märkta avföringsprovet läggs i lilla zip-påsen. Samla avföringsprov, salivprov, urinprov och bröstmjolk i den stora zip-påsen tillsammans med följesedeln.
5. Sätt genast in zip-påsen med avföringsprovet i frysen.



### PROVTAGNING SALIV

1. Barnet bör inte ha ammat/matats under senaste timmen före provtagningen.
2. Ta fram bomullstopsarna och det lilla röret med vätska i.
3. Ta en tops, snurra på insidan av barnets kinder och på tungan.
4. Knacka ned vätskan i botten på röret innan du öppnar locket. Sätt ned topsen i röret och snurra topsen i vätskan en stund. Ta upp topsen och släng bort den.
5. Gör likadant med den andra topsen i påsen, snurra på insidan av barnets kinder, sätt ned i samma rör, snurra i vätskan, ta upp och kasta bort topsen.
6. Tryck ner locket på röret ordentligt tills det känns ett litet knäpp.
7. Fyll i barnets personnummer, datum och tid för provtagning på medföljande etikett som sedan klistras på salivröret.



8. Fyll i följesedeln att salivprov är taget. Det märkta salivröret läggs ner tillsammans med övriga prover och följesedel i den stora zip-påsen.
9. Sätt genast in zip-påsen med salivprovet i frysen.

## PROVTAGNING URIN

**Urinprov från barnet tas helst samma dag som från mamma.**

1. Ta fram bindan som ligger i en egen zip-påse märkt med etikett för urinprov. Fyll i barnets namn och personnummer på etiketten på zip-påsen.
2. Lägg in bindan i blöjan, notera datum och tid för inlägg av bindan på den förtryckta etiketten på zip-påsen (spara påsen).
3. Bindan skall ligga i blöjan tills den är ordentligt blöt. Det får dock inte komma avföring på bindan. Skulle det hända, finns det en extra binda med i kitet. Lägg då i den nya bindan i blöjan och notera nytt datum och tid för inlägg.
4. Ta ut bindan ur blöjan och lägg ner den i zip-påsen märkt med etikett för urinprov. Förslut påsen väl och notera tid för uttag av bindan på etiketten.
5. Lägg ner den märkta, väl förslutna, zip-påsen med bindan tillsammans med övriga prover och följesedel i den stora zip-påsen.
6. Sätt genast in den stora zip-påsen med urinprovet i frysen.
7. Lägg också in kylklampen i frysen så att den är fryst när samtliga prover senare skall transporteras till Barnavårdscentralen/Hälsocentralen.



**Prover som tas i hemmet ska ni ta till Barnavårdscentralen/Hälsocentralen vid ert nästa rutinbesök. Lägg stora zip-påsen med alla prover och *följesedel* i gröna kylväskan tillsammans med kylklampen. **Kom ihåg att ta med den gröna väskan och kylklampen hem igen eftersom den behövs till senare provtagningar under studien.****

***Det är väldigt viktigt att snabbt frysa ned proverna samt att undvika att de frysta proverna tinar under transporten för tillförlitliga analyssvar av mikrobiotan.***

**Vid frågor, kontakta:**

Labansvarig: [info@northpop.se](mailto:info@northpop.se)


Studiekoordinator: 072-245 45 57

## Föräldrainformation provtagning mamma (då barnet fyllt 1 mån)

**Bröstmjölks- och urinprov tas samma dag, så nära varandra som möjligt i tid.  
Urinprov från mamma tas helst samma dag som från barnet.**

### PROVTAGNING BRÖSTMJÖLK

1. Bröstmjölksprovet tas vid amning på morgon eller förmiddag. Tvätta händerna innan urmjolkning av bröstet.
2. Amma ditt barn från valfritt bröst (för att få igång utdrivningsreflexen). Innan du byter bröst och låter barnet amma från andra bröstet, handmjölka/pumpa ur minst 30 ml bröstmjolk i det medföljande 50 ml-röret. Därefter kan du låta barnet amma klart.
3. Skruva på locket på röret och vänd det några gånger så att bröstmjölken blandas om. Fördela därefter bröstmjölken på tre 10 ml-rör med gul kork och skruva igen korkarna ordentligt. Kasta det stora röret (50 ml-röret).
4. Märk de tre 10 ml-rören med ditt personnummer, datum och tid för provtagning på medföljande etiketter (en etikett/rör).
5. Fyll i följesedeln att bröstmjölksprov är taget samt på vilket sätt uppsamling skett, notera även provtagningsdatum och tid samt antal timmar som gått från senaste måltid. De märkta bröstmjölksrören läggs ner tillsammans med övriga prover och följesedel i den stora zip-påsen.
6. Sätt genast in zip-påsen med bröstmjölksproverna i frysen.



### PROVTAGNING URIN

1. Använd medföljande mugg för att samla upp urin.
2. Häll över urinen i ett 10 ml-rör med vit kork och skruva igen korken ordentligt.



3. Märk röret med ditt personnummer, datum och tid för provtagning på medföljande etikett.
4. Fyll i följesedeln att urinprov är taget samt provtagningsdatum och tid. Det märkta urinprovet läggs ner tillsammans med övriga prover och följesedel i den stora zip-påsen.
5. Sätt genast in zip-påsen med urinprovet i frysen.
6. Lägg också in kylklampen i frysen så att den är fryst när samtliga prover senare skall transporteras till Barnavårdscentralen/Hälsocentralen.

**Prover som tas i hemmet ska ni ta till Barnavårdscentralen/Hälsocentralen vid ert nästa rutinbesök. Lägg stora zip-påsen med alla prover och *följesedel* i gröna kylväskan tillsammans med kylklampen. *Kom ihåg att ta med den gröna väskan och kylklampen hem igen eftersom den behövs till senare provtagningar under studien.***

*Det är väldigt viktigt att snabbt frysa ned proverna samt att undvika att de frysta proverna tinar under transporten för tillförlitliga analyssvar av mikrobiotan.*

**Vid frågor, kontakta:**

Labansvarig: [info@northpop.se](mailto:info@northpop.se)

Studiekoordinator: 072-245 45 57